

Vysvětlivky k meteostanicím:

Co znamenají hodnoty v tabulce:

Tbar – současná teplota

Tbarmax – maximální denní teplota

Tmin – minimální denní teplota

Twet – teplota mokrého teploměru

Tdp – teplota rosného bodu

RH – relativní vlhkost vzduchu

Rain – srážky

a vyhodnocení tlaku chorob:

PERENOSPORA – Signály od Šteberleho a Goidaniche sčítáme a zobrazujeme jako signál nebezpečí výskytu perenospor. Signál nabývá hodnot 0 (žádné nebezpečí) až 3 (maximální nebezpečí)

PADLÍ – hodnoty indexu příznivých podmínek pro šíření padlí nabývají hodnot 0 – 100%.

0 – 20% lze prodloužit standardní postřikový interval, není žádný, nebo jen malý infekční tlak

20 – 60% - lze dodržet standardní postřikový interval

60 – 100% - je doporučeno interval mezi postřiky zkrátit, velký infekční tlak

Botrytis cinerea

Index ≤ 0 - žádné nebezpečí infekce

Index 0 až 0,5 - nízké nebezpečí infekce

Index 0,5 – 1 – střední nebezpečí infekce

Index > 1 – vysoké nebezpečí infekce

U všech tří chorob jsou kromě číselného vyjádření k dispozici také grafy.

A ještě důležité upozornění:

Berte prosím na vědomí, že výše popsané předpovědi jsou sice založeny na ověřených prognostických modelech rostlinolékařů a jejich účelem je upozornit uživatele chytré vinice včas na míru nebezpečí rozvoje patogenů, avšak v žádném případě nemohou nahradit pravidelné kontroly vinice. Předpověď talku patogenů se může lišit v závislosti na profilu vinice a nelze zaručit její všeobecnou platnost.

Dodavatel a provozovatel systému Chytrá vinice v žádném případě nezodpovídá z jakékoliv škody ve vinici vzniklé nesprávnou interpretací informací poskytovaných systémem Chytrá vinice.

11. dubna 2019